

# 【J-MOTTO 会員ログイン】 SAML 認証ログインマニュアル

[HENNGE 用]

# 目次

1	はじめに	2
2	初期設定(HENNGE ONE)	3
	サービスプロバイダーの追加	3
3	初期設定(J-MOTTO/会員情報管理画面への設定)	5
4	ログイン許可について	8
	SAML の仕組みと制限事項	8
	特に注意頂きたいこと	8
	HENNGE ONE での実際の許可設定	9
5	一般ユーザー向け(ログインの仕方について)	.11
ま	3問合せ	.12

1



#### 1 はじめに

#### 【概要】

HENNGE ONE の SAML 認証の仕組みを使い J-MOTTO サイトに通常は「会員 ID」「ユーザーID」「パスワード」の3要素 でログインして頂いたものを HENNGE ONE のログイン方法に統一できます。 本書では前提条件や注意事項、管理者による設定の手順について説明します。

#### 【前提条件】

SAMLによるログイン連携を行うには、「HENNGE ONE」の「サービスプロバイダー」に当社専用のアプリケーション(SAML 認証用)を設定頂く必要があります。

その為、HENNGE ONE のご契約においてもこの「HENNGE ONE」および「サービスプロバイダ—」の設定が可能であることがご利用の条件になります。

#### 【行程概要】

- ① HENNGE ONE 側の「サービスプロバイダー」に SAML 設定を行なう
- ② HENNGE ONE 側の SAML 設定から必要ファイルを二つダウンロードする
- ③ J-MOTTO サイト上の会員情報管理の専用設定画面からダウンロードしたファイルをアップロードする
- ④ SAML ログインさせたいユーザーに対して、HENNGE ONE 側のエンタープライズアプリケーションの利用権限を付与 する
- ⑤ J-MOTTO 会員情報管理のユーザー情報「メールアドレス」を HENNGE ONE 側の「UPN」(UserPrincipalName)と対応させる

※例:00001 のメールアドレス設定を(00001 を使うユーザーに対応する)UPN に変更し、他に重複がないか確認する ⑥ SAML ログインさせたいユーザーに SAML ログイン専用の URL を伝える



### 2 初期設定(HENNGE ONE) サービスプロバイダーの追加

本操作では HENNGE ONE における管理者権限で設定してください。 SAML 認証が利用できるように HENNGE ONE に「サービスプロバイダー」を設定します。

お客様ご契約の HENNGE ONE にログインします。 HENNGE ONE のサイドメニューから「サービスプロバイダー設定」を選択します。

	±.
暮 システム ▲ 隠す	
ドメイン設定	ログイン画面の設定
サービスプロバイダー設定 アクセスログ ー括登録ログ APIクライアントの設定 同期ログ	ち ログイン対
✿ ユーザー ▲ 除す ユーザー一覧	ka
アクセスポリシーグループ	パスワード関連の設定
暮 デバイス証明書 ▲ 隠す	7.25
証明書操作	100-
証明書一覧	パスワードポリ

#### 「サービスプロバイダ―の追加」をクリックします。

枠 システム ▲ 問す	◆ サービスプロバイダーの追加		<b>諜</b> 表示切替					
ドメイン設定	名前	メタデータ		アクセスポリシーグループ数	ユーザー数	売了	1	71 <b>2</b>
サービスプロバイダー設定								

#### 「カスタム」をクリックします。

サービスプロバイダーの追加	0
③ ブリセット + メタデータアップロード	カスタム 🖉 リンク
ブリセット AWS 🗸	



「名前」に対して弊社用の SAML 設定であることがわかる名前を自由につけてください。ただし、HENNGE ONE 内で設定されている他のサービスプロバイダーの名称と同じにはできません。

「Entity ID」には「j-motto.co.jp/login」と設定してください。 j-motto.co.jp/login 以外が設定されている場合には SAML 機能が働かず、ログインできません。

「ACS URL」には「https://www2.j-motto.co.jp/saml/sso」を設定してください。 設定できましたら「次へ」をクリックしてください。

サービスプロバイダーの追加	0	
٩	プリセット 🕒 + メタデータアップロード 🖉 カスタム 🖉 リンク	
名前	0	l
ACS URL	•	
Entity ID	0	
署名曰	② 2048-bits (推奨) ∨	
Name ID	(user.upn)	
ログインURL	0	l
因有番号	0	,
	★ 次へ	

#### 次の画面になりましたら「送信」をクリックしてください。

サービスプロバイダー設定			0
Name ID	0	{user.upn}	<b>^</b>
因有番号	0		]
セッション有効時間(時間)	0	8	]
非表示	0	0	
	0	ファイルを選択 選択されていません	
現在のロ	J :	ロゴが選択されていません	
屋性の設定			
屋性 磕		● 属性の追加	v
		● 送電	



送信後、このような状態になっていればエンタープライズアプリケーションの設定は完了です。 ※ほかの項目はデフォルト(変更なし)のままとしてください。

+ サービスプロバイダ	ーの追加 🗰 表示切替				
名前	メタデータ	アクセスポリシーグループ数	ユーザー数	完了	管理
名前	表示   ダウンロード	0	0	📀 完了	e 🗇

#### 3 初期設定(J-MOTTO/会員情報管理画面への設定)

本操作では HENNGE ONE における管理者権限 および J-MOTTO の会員情報管理に管理者でアクセスできる方で設定してください。 ※J-MOTTO「グループウェア」の管理者権限は必要ありません。

HENNGE ONE から会員情報管理で使うファイルをダウンロード

サービスプロバイダー設定(Entity ID や ACS URL の設定)で利用した SAML 設定画面を表示します。 その画面上で作成したサービスプロバイダーの「ダウンロード」をクリックし、XML をダウンロードします。

+ サービスプロバイダ	▶ サービスプロバイダーの追加 🛛 🇱 表示切替						
名前	メタデータ	アクセスポリシーグループ数	ユーザー数	完了	管理		
名前	表示 ダウンロード	0	0	😋 RT	e 🗇		

#### 「メタデータ」の「表示」をクリックします。

+ サービスプロバイダ・	ーの追加 🎆 表示切替				
名前	メタデータ	アクセスポリシーグループ数	ユーザー数	完了	管理
名前	表示 ダウンロード	0	0	📀 完了	Ø 🗇



「ダウンロード」をクリックし、証明書をダウンロードします。

エンドポイントを表示する		8
Issuer	https://ap.ssso.hdems.com/sso/sso05.henngetrial.com	
シングルサインオンURL	https://ap.ssso.hdems.com/portal/sso05.henngetrial.com/l	
シングルサインアウトURL	https://ap.ssso.hdems.com/portal/sso05.henngetrial.com/l	
ダイレクトログインURL	https://ap.ssso.hdems.com/portal/sso05.henngetrial.com/	
证明書	ダウンロード	

会員情報管理画面に証明書とフェデレーションメタデータ XML をアップロード

J-MOTTO の管理者権限でログインすると、管理者メニューに専用のメニューがありますので「設定一覧」をクリックする と、HENNGE ONE の項目が出ますので変更ボタンをクリックします。





設定メニューが表示されます。

HENNGE ONE から会員情報管理で使うファイルをダウンロードした二つのファイル(XML 形式、CER 形式)をアップロードします。

「現在のメタデータ」に XML 形式のファイルを、「現在の証明書」に CER 形式のファイルを選択、アップロードし、最後に確 定ボタンを押してください。実際にファイルがアップロードされ、設定が完了します。

	HENNGE ONE SSO設	定メニュー					
SSO設定							
設定状況	有効 ~						
IDプロバイダーのメ	タデータ(XMLファイル)						
現在のメタデータ	有効化済の場合は設定中のファイ ル名が表示されます。	未選択 ファイルを選択					
IDプロバイダーの証明	明書(CRTファイル)						
現在の証明書	有効化済の場合は設定中のファイ ル名が表示されます。	未選択 ファイルを選択					
	注意事項						
HENNGE ONEからSSOログインを実行する際、メールアドレスが一致するJ-MOTTのカユーザーに対してログインします。 J-MOTTのの複数のユーザーに対 して同じメールアドレスが設定されている場合ログインすることはできません。 そのためSSOログイン対象のJ-MOTTOユーザーのメールアドレスは、他ユーザーと重複しないメールアドレスを設定してください。 新規の設定もしくはSAML用の証明書を更新された場合には、実際にSAML経由のログインが可能になるのは翌0時以降となります。							
		なた。キャンセル					

SAML 認証はこれでいつでも利用できる状態になりました。 次は実際に一般ユーザーで利用を開始するまでをご案内します。



#### 4 ログイン許可について

#### SAML の仕組みと制限事項

SAML 認証は HENNGE ONE 上ではユーザーごとに利用許可を設定することで J-MOTTO へのシングルサインオンの利用/利用不可を制御可能です。

設定完了の直後はユーザーに利用許可がありませんので、許可するユーザーに対しては本手順書で作成したサービス プロバイダーの利用許可を与えてください。 ※J-MOTTO「グループウェア」の管理者権限は必要ありません。

なお、ログイン許可するユーザーについては、事前に J-MOTTO 側のユーザー設定において HENNGE ONE からそのユ ーザーに割り当てられている「UPN」(メールアドレス形式で、お客様によっては UPN=メールアドレスの場合もあり)を J-MOTTO ユーザー設定の「メールアドレス」に設定してください。 ※グループウェア内の通知先メールアドレスではありません。

#### 特に注意頂きたいこと

ーつの UPN を、複数の J-MOTTO ユーザーの「メールアドレス」に設定しないでください。 グループウェア内の「プロフィール」は SAML 認証で利用しておりませんので重複しても問題ありません。



J-MOTTO においてはこの「UPN」の情報と会員情報管理上のユーザー情報「メールアドレス」を照合してユーザーID(数字五桁)の部分を特定し、ログイン済情報をログイン者(ブラウザ)に渡します。 そのため、HENNGE ONE の一つの UPN を J-MOTTO 側の複数アカウントに同時に設定された場合には、SAML 認証としてはどのユーザーID がログイン対象者か特定ができないため、J-MOTTO 画面ではログインエラーとなります。

例:一つの UPN を会員情報管理画面の複数のユーザー情報に登録していた場合のエラー画面例

ユーザ・	ーが見つた	<b>かりませ</b>	ん	
not found use	/			
トップ >ユーザー	が見つかりません			
ログイン元のサ	ービスと一致する」-	MOTTOユーザー;	が存在しません。	
管理者に設定状	況を確認してくださ	<b>U</b> 2		



## <u>HENNGE ONE での実際の許可設定</u>

HENNGE ONE にログインし、サイドメニューの「ユーザー一覧」をクリックします。

HENNGE ONE	±.
暮 システム 🔺 隠す	
ドメイン設定	ログイン画面の設定
サービスプロバイダー設定 アクセスログ ー括登録ログ APIクライアントの設定 同期ログ	タ ログイン状
<b>本</b> ユーザー ▲ 除す ユーザー一覧	ドメ
アクセスポリシーグループ	パスワ
	パスワー
証明書一覧	パスワードポリ

ユーザー追加(削除)画面になりますので、HENNGE ONE によるログインを許可したいユーザーで鉛筆アイコン(編集)をクリックしてください。

<ul> <li>         + 新規ユーザー          は一括登録・更新         ・更新         ・         ・         ・</li></ul>								
DまたはUPNから	検索	▶ 検索 ×	リセット					
該当 4 件			•		1 / 1 50	100	1000	件/頁
ID 🔺	表示名 🔹	UserPrincipalNam@	アカウントの状態 🛊	最新のログイン時間(	ポリシー名 🗘	管理		\$
hacadmin	Administrator Ac…	user@d1.hdema…	有効	2021-08-19 10:37	管理者ポリシー(フルア…	l	à III	в
trial007@sso05	trial007	trial007@sso05	有効	2021-08-27 09:09	管理者ポリシー(フルア…	e	à III	в
trial008@sso05	trial008	trial008@sso05	有効	2021-08-26 17:19	DEFAULT	ı	à III	в
trial009@sso05	trial009	trial009@sso05	有効	2021-08-19 11:17	DEFAULT	0	6 III	в



「許可するサービスプロバイダー」で作成したサービスプロバイダーにチェックを入れ、「送信」をクリックしてください。

ユーザー編集		0
OTP通知メールアドレス	0	^
非常用OTPトークン	ntoj1pe4 pc90kpr1 2rrrtml1 ld852nbl rfzvttr4	
OTP共有鍵	Ø yNHa6ZtFTX7Q8Vtu C 生成する	
		ļ
アクセスポリシーグループ	TDEFAULT	
許可するサービスプロバイダー	<ul> <li>☑ HENNGE Secure Transfer</li> <li>☑ j-motto_saml_dev</li> <li>☑ HENNGE Email DLP</li> </ul>	×
	● 送信	

管理者側の設定は以上になります。



#### 5 一般ユーザー向け(ログインの仕方について)

本操作で HENNGE ONE のログイン画面を利用した J-MOTTO グループウェアログインの方法をご案内します。

#### 手順1

以下の URL にブラウザで直接アクセスします。 (ブラウザのお気に入りなどに登録されても構いません) https://www2.j-motto.co.jp/web/doLogin/(会員 ID)

#### 例:

https://www2.j-motto.co.jp/web/doLogin/JM0000000

#### 手順2

J-MOTTO サイトからのログインとは異なり、(手順1の URL に対応した)会員 ID が表示されたページになりますので、 会員 ID をご確認の上、「HENNGE ONE ログイン」をクリックしてください。

グループウェアログイン 会員ID JM0000000	会員情報の設定はこちらから
● グループウェア	FAQ・マニュアルはこちらから FAQ・マニュアル >
Microsoft365ログイン	
HENNGE ONEログイン	スマホアプリブラウザ版はこちらから スマホアプリ プラウザ版>
Google Workspaceログイン	サポートダイヤル 0120-70-4515 平日 9:00~17:00(土・日・祝日休)

#### 手順3

HENNGE ONE のログイン画面になるので「HENNGE ONE ログイン」で普段利用されている ID と PW でログインをしてください。

ログイン成功後はグループウェアの画面となります。

#### 注意点

HENNGE ONE のログイン画面でエラーが出た場合は普段ご利用中の HENNGE ONE の ID、パスワードの入力に誤り がないかご確認ください。

J-MOTTO のサイト画面でエラーが出た場合は、管理者による利用許可がされていない場合がありますので、お客様で HENNGE ONE を管理されている管理者にご相談ください。

お客様ご契約の HENNGE ONE のパスワードについては、J-MOTTO お客様サポートセンターではお答えできませんの でご注意ください。

11



# お問合せ



ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。