

ホスティングA管理画面 [Plesk]マニュアル メーリングリスト管理編

1. Plesk管理画面へのログイン



The screenshot shows the Plesk login interface. At the top left is the J-IPETTO logo. Below it, the login form is enclosed in a red border. It contains the following elements:

- ユーザ名** (Username): A text input field containing "postmaster@r1.enets.ne.jp".
- パスワード** (Password): A password input field with masked characters "....." and a toggle icon.
- インターフェース言語** (Interface Language): A dropdown menu currently set to "デフォルト" (Default).
- ログイン** (Login): A blue button.
- Below the button are three links:
 - ① どのユーザ名とパスワードを使用しますか？
 - 🔒 パスワードを忘れた場合
 - 🌐 Plesk の Cookie ポリシー

1. Plesk管理パネルアクセス情報欄に記載のあるURLへアクセスし、管理者IDと管理者IDパスワードを入力し[ログイン]をクリックしてください。

インターフェース言語はデフォルトを選択頂くと日本語が選択されます。

2. メーリングリストの管理画面



1. [メール]をクリックし、メール管理画面を開きます。



2. [メーリングリスト]をクリックし、メーリングリスト管理画面を開きます。

2. メーリングリストの管理画面



検索...

POWERED BY plesk

メール >

r1.enets.ne.jp のメール

メールアドレス メール設定 メーリングリスト

メーリングリストを作成・管理します。メーリングリストを使用して、複数の宛先にメールを一括送信することができます。メーリングリストは一般に、ニュースレターを送信したりメールディスカッションフォーラムを運営するために使用されます。

[メーリングリストを作成](#) [削除](#)

全 1 件 ページあたりのエントリ数: 10 25 100 すべて

アドレス ↑	ML メンバー
<input type="checkbox"/> ml-test-upd@r1.enets.ne.jp	3 リスト管理

全 1 件 ページあたりのエントリ数: 10 25 100 すべて

このメーリングリスト管理画面からは以下の管理ができます。

- ・新しくメーリングリストの作成
- ・利用しないメーリングリストの削除
- ・メンバーを追加または削除

3. メーリングリストの作成



1. 新しくメーリングリストを作成する場合は、[メーリングリストの作成]をクリックします。



ホーム > ドメイン > plesk-test.com > メール > メーリングリスト >

メーリングリストを作成

メーリングリストのアドレス * samples @ plesk-test.com

オン

メーリングリスト管理者のメールアドレス * postmaster@plesk-test.cc

パスワード * 強 (?)

パスワードの確認 *

MLメンバー

postmaster@plesk-test.com

メーリングリストの作成を管理者に通知する

OK キャンセル

2. 作成するメーリングリスト名を入力します。

3. 作成するメーリングリストの管理者のメールアドレスを入力します。

4. メーリングリストのパスワードを入力します。

5. メーリングリストに参加するメンバーのメールアドレスを入力します。
※後から追加・削除することができます。

6. メーリングリストが作成されたことを管理者へ通知する場合は、チェックを入れてください。

7. 入力した内容にお間違いがなければ[OK]をクリックします。

4. メーリングリストの削除



1. 削除するメーリングリストにチェックを付け、[削除]をクリックします。



2. 本当に削除しても宜しければ、[はい]をクリックします。

★注意
すべて削除されて元には戻りませんのでご注意ください。

✔ 情報: 選択したメーリングリストは削除されました

メールアドレス メール設定 メーリングリスト

3. 正常に削除されたことを確認します。

5. メンバーの追加または削除



検索...

POWERED BY plesk

メール > r1.enets.ne.jp のメール

メールアドレス メール設定 メンバーリスト

メンバーリストを作成 削除

全1件 ページあたりのエントリー数: 10 25 100 すべて

アドレス ↑ MLメンバー

ml-test-upd@r1.enets.ne.jp 3 リスト管理

全1件 ページあたりのエントリー数: 10 25 100 すべて

MLメンバー

sato@plesk-test.com
yamada@plesk-test.com
tanaka@plesk-test.com

メールアドレスを指定してください。複数のアドレスを入力する場合は、改行、スペース、コンマ、またはセミコロンで区切ります。

* 必須フィールド

OK 適用する キャンセル

1. メーリングリストのメンバーを追加または削除をする場合は、そのメーリングリスト名をクリックします。

2. メールアドレスを追加もしくは削除してください。
★注意
受信可能なメールアドレスを入力してください。

3. 入力した内容にお間違いがなければ[OK]をクリックします。

5. メンバーの追加または削除

顧客
リセラー
ドメイン

情報: メールリングリスト mailtest@itp-test2.enets.ne.jp の設定が保存されました

メールアドレス メール設定 メールリングリスト

4. 正常に更新されたことを確認します。

6. メーリングリストの管理者パスワード変更



検索... [テスト] ご担当者様 r1.enets.ne.jp POWERED BY plesk

メール > r1.enets.ne.jp のメール

メールアドレス メール設定 **メーリングリスト**

メーリングリストを作成・管理します。メーリングリストを使用して、複数の宛先にメールを一括送信することができます。メーリングリストは一般に、ニュースレターを送信したりメールディスカッションフォーラムを運営するために使用されます。

メーリングリストを作成 削除

全1件 ページあたりのエントリ数: 10 25 100 すべて

アドレス+ MLメンバー

ml-test-upd@r1.enets.ne.jp 3 リスト管理

全1件 ページあたりのエントリ数: 10 25 100 すべて

1. メーリングリストの管理者パスワードを変更する場合は、そのメーリングリスト名をクリックします。

mailtest@itp-test2.enets.ne.jp

メーリングリストのアドレス mailtest@itp-test2.enets.ne.jp

オン

パスワード

..... 強 (?)

生成

表示

パスワードの確認

.....

* 必須フィールド

OK

適用する

キャンセル


2. 新しいパスワードの入力します。

★注意

このメーリングリスト管理者画面では管理者のメールアドレス変更はできません。

3. 入力した内容にお間違いがなければ[OK]をクリックします。

6. メーリングリストの管理者パスワード変更



顧客
リセラー
ドメイン

✓ 情報: メーリングリスト mailtest@itp-test2.enets.ne.jp の設定が保存されました

メールアドレス メール設定 メーリングリスト

4. 正常に更新されたことを確認します。